

DSI – Bureau Assistance Informatique

Presto

Procédure d'installation monoposte

En cours de rédaction



Suivi et Validation du document

Rôle	Nom	Division	Date
Rédacteur(s)	Ulrich HNIMINAU	DSI - BAI	15/10/2018
Relecteur(s)			
Approbateur(s)			

HISTORIQUE DES MISES À JOUR

Numéro de version	Objet de la mise à jour	Auteur	Date
0.0	Création du document	U.HNIMINAU	15/10/2018

LISTE DE DIFFUSION

Nom	Fonction / Service
Eric Auvinet	Province SUD
	RNT Lycée
	Province Nord



Table des matières

Objectif du Document	3
Prérequis	3
I. Désactiver l'UAC	3
II. Paramétrage Session de l'utilisateur	3
III. Installation Interbase 5.6.....	3
IV. Installation IBaffinity	4
Primo-installation MONOPOSTE de la version PRESTO V5.0	4
Mise à jour MONOPOSTE	4
I. Installation de la version de PRESTO V5.0 en mise à jour de la version V4.0 : Module Stock Alimentaire installé	4
II. Installation de la version de PRESTO V5.0 en mise à jour de la version V4.0 : Module Stock Alimentaire non installé	8
Installation RESEAU (HORUS)	13
I. Installation du Poste Serveur (PRIMO-INSTALLATION)	13
A. Module Stock Alimentaire installé	13
B. Module Stock Alimentaire non installé	17
II. Installation Client Réseaux	20
Désinstallation	20
I. Désinstallation MONOPOSTE du module Bascule ONILAIT	20
II. Désinstallation RESEAU (HORUS) du module Bascule ONILAIT	21



Objectif du Document

Le présent document a pour objectif de décrire la procédure pour installer le logiciel PRESTO sur un système Windows 32bits ou 64bits

Cette procédure s'adresse aux personnes ayant le droit administrateur local de la machine

Prérequis

Les Prérequis sont à effectuer avec le compte Administrateur Local.

I. Désactiver l'UAC

- Désactiver le contrôle de compte via la base de registre
- Aller dans la base de registre
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System
- Modifier la valeur pour EnableLUA à 0 pour désactiver UAC.
- Valider la clé
- Redémarrer l'ordinateur avant de continuer la procédure d'installation.

II. Paramétrage Session de l'utilisateur

- Ajouter le compte de la gestionnaire dans le groupe « administrateurs local » de la machine

III. Installation Interbase 5.6

- Exécuter le setup.exe d'installation d'Interbase
- Choisir « Interbase 5.6 : client and server »
Laisser l'ensemble des paramètres par défaut, faire « suivant » à chaque fois.
- Mettre le certificat ID (50-51-DPL-199028) et le certificat Key (28-9-0-0)
- L'installation se poursuit
- Décocher « Yes ! Show me ...file » puis faire Finish
- Aller dans le menu démarrer de Windows, « tous les programmes »
- Développer le dossier « Interbase »
- Créer un raccourci de l'icône « Interbase Server » puis le placer dans le menu démarrage de la gestionnaire sous
C:\Users\sessiondelagestionnaire\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\StartMenu\Programs\Startup
- Lancer l'explorateur Windows, copier le fichier « **ib_licence.dat** » fourni par le vice-rectorat sous
c:\Program Files\InterBase Corp



Attention il est important de remplacer le fichier « *ib_licence.dat* » par le fichier « *ib_licence.dat* » du vice-rectorat. Ce fichier ne doit pas être renommé, ni modifié.

IV. Installation IBaffinity

- Décompresser le dossier « *ib_affinity* » et copier le dossier décompressé « *ib_affinity* » à la racine du C :
- Exécuter « *Installation.vbs* »
- Placer un raccourci créé sur le bureau « *ib_affinity* » dans le menu démarrage de l'infirmière
- L'application « *ib_affinity* » sert à accélérer la base si PRESTO met du temps à s'ouvrir. *ib_affinity* doit être exécuté avant sagesse à chaque lancement.

Primo-installation MONOPOSTE de la version PRESTO V5.0

Vous pouvez vous reporter à la notice d'installation de la **version 4.0**.





Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de sélectionner le module « **PRESTO Bascule ONILAIT** ». D'ailleurs, lors de l'installation, l'option « **PRESTO Bascule Onilait** » n'est pas cochée par défaut.


Mise à jour MONOPOSTE

I. Installation de la version de PRESTO V5.0 en mise à jour de la version V4.0 : Module Stock Alimentaire installé


- Insérer le cédérom d'installation de PRESTO V5.0 dans le lecteur de cédérom de l'ordinateur ou double-cliquer sur l'exécutable **prestov5_i301.exe**.
 - Après quelques instants, l'écran suivant s'affiche





- Cliquer sur le bouton 
- La fenêtre suivante s'affiche :



- Cliquer sur le bouton « **Installation d'un poste client autonome** »
- Vous devez alors avoir l'écran suivant :



- Cliquer sur le bouton 
- La fenêtre suivante s'affiche :





- Toutes les options à installer sont déjà présélectionnées. **Vous n'avez rien à changer.**





Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de sélectionner l'option d'installation « **PRESTO Base stocks alimentaires** ». La mise à jour des catégories Onilait dans le module « Stock Alimentaire » se fait au travers des modules « **PRESTO Bascule Onilait** » et « **PRESTO Applicatif** ».

- Cliquer sur le bouton 
- L'écran récapitulatif suivant s'affiche :





- Cliquer sur le bouton 
- L'installation de la mise à jour du logiciel s'effectue
 - Le message suivant s'affiche :



- Cliquer avec la souris sur le bouton 
- L'installation se poursuit avec notamment l'installation de la Bascule ONILAIT


A la fin de l'installation de l'application le message suivant apparaît :



- Cliquer avec la souris sur le bouton 





- Si vous avez utilisé le cédérom d'installation de PRESTO, retirer le du lecteur.
 - Vous pouvez lancer PRESTO V5.0
 - Vous obtiendrez, à minima pour votre établissement, l'écran suivant :




II. Installation de la version de PRESTO V5.0 en mise à jour de la version V4.0 : Module Stock Alimentaire non installé


- Insérer le cédérom d'installation de PRESTO V5.0 dans le lecteur de cédérom de l'ordinateur ou double-cliquer sur l'exécutable **prestov5_i301.exe**.
 - * Après quelques instants, l'écran suivant s'affiche





- Cliquer sur le bouton 
 - * La fenêtre suivante s'affiche :



- Cliquer sur le bouton « **Installation d'un poste client autonome** »
- * Vous devez alors avoir l'écran suivant :





- Cliquer sur le bouton 
- * La fenêtre suivante s'affiche :




- Désélectionner le module d'installation « **PRESTO Bascule Onilait** ». Vous n'avez rien d'autre à changer.


* Vous obtenez ainsi l'écran suivant :





- Cliquer sur le bouton 

* L'écran récapitulatif suivant s'affiche :





- Cliquer sur le bouton 
- * L'installation de la mise à jour du logiciel s'effectue
- * Le message suivant s'affiche :



- Cliquer avec la souris sur le bouton 


A la fin de l'installation de l'application le message suivant apparaît :



- Cliquer avec la souris sur le bouton 



- Si vous avez utilisé le cédérom d'installation de PRESTO, retirer le du lecteur.
- * Vous pouvez lancer PRESTO V5.0
- * Vous obtiendrez, en fonction des modules installés pour votre établissement, l'écran suivant :



Installation RESEAU (HORUS)

Presto V5.0 en réseau	
Installation sur le serveur	→ Sont proposés : PRESTO Applicatif PRSTO Base stocks alimentaires
Installation sur les postes clients à partir desquels l'application sera exploitée	→ Est proposé : PRESTO Applicatif
Installation du poste administratif	→ Est proposé et pré-coché : Outils de sauvegarde/restauration


Pour installer PRESTO en réseau vous devez d'abord commencer par installer le poste serveur, puis le premier poste client qui sera le poste maître de votre réseau, et enfin les autres postes clients.


I. Installation du Poste Serveur (PRIMO-INSTALLATION)


A. Module Stock Alimentaire installé

- Insérer le cédérom d'installation de PRESTO V5.0 dans le lecteur de cédérom de l'ordinateur ou double-cliquer sur l'exécutable **prestov5_i301.exe**.


* Après quelques instants, l'écran suivant s'affiche





- Cliquer sur le bouton 
- * La fenêtre suivante s'affiche :



- Cliquer sur le bouton « **Installation d'un poste serveur** »
- * Vous devez alors avoir l'écran suivant :




- Cliquer sur le bouton 
- * La fenêtre suivante s'affiche :




- Toutes les options à installer sont déjà présélectionnées. Vous n'avez rien à changer.




Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de sélectionner l'option d'installation « **PRESTO Base stocks alimentaires** ». La mise à jour des catégories Onilait dans le module « Stock Alimentaire » se fait au travers des modules « **PRESTO Bascule Onilait** » et « **PRESTO Applicatif** ».


- Cliquer sur le bouton 


* L'écran récapitulatif suivant s'affiche :




- Cliquer sur le bouton 


- * L'installation de la mise à jour du logiciel s'effectue
- * Le message suivant s'affiche :




- Cliquer avec la souris sur le bouton 
- * L'installation se poursuit avec notamment l'installation de la Bascule ONILAIT

A la fin de l'installation de l'application le message suivant apparaît :





- Cliquer avec la souris sur le bouton 
- * En effet, l'installation du poste client n'est pas nécessaire en mise à jour d'une version 4.0 vers une version 5.0
- Si vous avez utilisé le cédérom d'installation de PRESTO, retirer le du lecteur.
- * Vous pouvez lancer PRESTO V5.0
- * Vous obtiendrez, à minima pour votre établissement, l'écran suivant :




B. Module Stock Alimentaire non installé


- Insérer le cédérom d'installation de PRESTO V5.0 dans le lecteur de cédérom de l'ordinateur ou double-cliquer sur l'exécutable **prestov5_i301.exe**.
- * Après quelques instants, l'écran suivant s'affiche




- Cliquer sur le bouton 
- * La fenêtre suivante s'affiche
- * Cliquer sur le bouton « **Installation d'un poste serveur** »
- * Vous obtenez :





- Cliquer sur le bouton 
- * La fenêtre suivante s'affiche
- * **Désélectionner le module d'installation « PRESTO Bascule Onilait ».** Vous n'avez rien d'autre à changer.
- * Vous obtenez :




- Cliquer sur le bouton 
- * L'écran récapitulatif suivant s'affiche :





- Cliquer sur le bouton 
- * L'installation de la mise à jour du logiciel s'effectue
- * Le message suivant s'affiche :




- Cliquer avec la souris sur le bouton 

A la fin de l'installation de l'application le message suivant apparaît :



- Cliquer avec la souris sur le bouton 


- * Vous pouvez lancer PRESTO V5.0
- * Vous obtiendrez, en fonction des modules installés pour votre établissement, l'écran suivant :




II. Installation Client Réseaux


Désinstallation


I. Désinstallation MONOPOSTE du module Bascule ONILAIT


- Sélectionner **Paramètres / Panneau de configuration**
- Sélectionner l'option **Ajout/Suppression de programmes.**
- Sélectionner le programme **Education Nationale**
- Cliquer sur le bouton 
 - La fenêtre suivante s'affiche :




- Cliquer sur le bouton 
 - La fenêtre suivante s'affiche :




- Sélectionner le module « **PRESTO Bascule Onilait** »
- Cliquer sur le bouton 
 - Un message de confirmation de suppression s'affiche :



-
- Cliquer sur le bouton 
 - Le module « **PRESTO Bascule Onilait** » est désinstallé


- Cliquer sur le bouton 

II. Désinstallation RESEAU (HORUS) du module Bascule ONILAIT


- Sélectionner **Paramètres / Panneau de configuration**
- Sélectionner l'option **Ajout/Suppression de programmes.**
- Sélectionner le programme **Education Nationale**
- Cliquer sur le bouton 
 - La fenêtre suivante s'affiche :



- Saisir le mot de passe approprié et cliquer sur le bouton OK
 - La fenêtre suivante s'affiche :




- Cliquer sur l'option *Poste serveur*
 - La fenêtre suivante s'affiche :



➤ Sélectionner le module « **PRESTO Bascule Onilait** »

➤ Cliquer sur le bouton

- Un message de confirmation de suppression s'affiche :



➤ Cliquer sur le bouton

- Le module « **PRESTO Bascule Onilait** » est désinstallé

➤ Cliquer sur le bouton