

GFC 2024

Basculement 2023/2024 Monoposte

VERSION	DATE
ADMIN 2023 V23.1.3	08/06/2023
CBUD 2023 V23.0.1	21/09/2022
CGENE 2023 V21.1.1	14/04/2023
REGIE 2023 V20.1.0	14/04/2023
ADMIN 2024 V24.0.0	21/07/2023
CBUD 2024 V24.0.0	21/07/2023
CGENE 2024 V22.0.1	06/10/2023
REGIE 2024 V21.0.1	06/10/2023

SOMMAIRE

1	AVERTISSEMENT	3
2	SAUVEGARDES	3
	2.1. SAUVEGARDES AVANT INSTALLATION DU CD OU DE L'EXECUTABLE	3
	2.2. SAUVEGARDES APRES INSTALLATION DU CD OU DE L'EXECUTABLE	3
3	PREALABLE A L'INSTALLATION	4
	3.1. CONFIGURATION PRECONISEE	4
	3.2. VERSION DE LA PROCEDURE D'INSTALLATION	4
4	INSTALLATION	5
5	APRES INSTALLATION	10
	5.1. ACCES AUX MODULES	10
	5.1.1. LANCEUR	10
	5.1.2. PREMIER ACCES	10
	5.1.3. VERSIONS INSTALLEES	11
	5.2. GFCADMIN 2023 : OPERATIONS A EFFECTUER	11
	5.2.1. INITIALISATION DE LA BASE DE DONNEES 2024	11
	5.2.2. BASCULEMENT COMPTABLE	11

1 AVERTISSEMENT

Ce CD ou fichier exécutable effectue :

- AUTOMATIQUEMENT le basculement des modules déjà installés,
- L'installation des nouveaux modules pour 2024 et la mise à jour des modules 2023
- Automatiquement l'installation de l'outil de gestion des bases BD_GFC.

2 SAUVEGARDES

2.1. SAUVEGARDES AVANT INSTALLATION DU CD OU DE L'EXÉCUTABLE



Sauvegarde de votre base GFC 2023

Vous devez **IMPÉRATIVEMENT** faire une sauvegarde de votre base GFC 2023 avant d'effectuer le basculement :

Les sauvegardes antérieures ne doivent plus être utilisées.

Sur l'exercice 2022, les extractions suivantes seront réalisées et conservées aux archives :

- En CBUD : Les listes des mandats, des ordres de reversement, des recettes, et les affectations de marché.
- En CGEN : Les extractions des encaissements, la liste des journaux généraux et la balance (Détail).

2.2. SAUVEGARDES APRÈS INSTALLATION DU CD OU DE L'EXÉCUTABLE



Sauvegardes via l'outil BD_GFC

- Les accès aux sauvegardes, restaurations et historiques de **GFC 2023 et GFC 2024** sont inclus dans l'outil **BD_GFC**.
- Une fois que l'application sera installée et que vous aurez commencé à travailler, nous vous conseillons de faire **très souvent et très régulièrement** des **SAUVEGARDES** de la base de données.

3 PRÉALABLE À L'INSTALLATION

3.1. CONFIGURATION PRÉCONISÉE

Les postes peuvent être :

Sous XP :

- Pentium III ou supérieur, ou modèle équivalent
- Mémoire : 1 Giga recommandé

Sous Vista, Windows 7, ou Windows 10:

- Processeur 32 bits (x86) ou 64 bits (x64) cadencé à 800 MHz ou supérieur
- Mémoire : 2 Giga recommandé



Installation sous Vista, Windows 7, ou Windows 10

L'installation sous Vista ou Windows 7/10 nécessite une configuration particulière du poste :

Merci de vous référer à la grille de compatibilité diffusée avec la version de GFC.

3.2. VERSION DE LA PROCÉDURE D'INSTALLATION


La version de la procédure d'installation est la **3.0.1**.

4 INSTALLATION

1

Insérer le cd dans le lecteur de cd ou lancer l'exécutable.

Si vous lancez l'exécutable, le fichier se décompacte :




L'écran de bienvenue s'affiche :



2 → Cliquer sur « suivant > »

L'écran du type d'installation s'affiche :



3 → CLIQUER sur « Installation d'un poste client autonome », puis cliquer sur « suivant > »




Messages de désinstallation

Selon ce que vous avez sur le poste (Cofi 2022, GFC 2022...), différents messages peuvent apparaître pour désinstaller les programmes et bases de l'exercice N-2.

Cliquez sur oui pour confirmer les désinstallations

La liste des modules disponible pour l'installation s'affiche :



Certaines lignes sont non accessibles, car les éléments doivent être installés obligatoirement OU ne doivent pas être installés. Exemple : la base GFC 2024 primo installation ne doit pas être installée si vous êtes en basculement 2023/2024.

D'autres lignes sont pré-cochées car la procédure a détecté que les modules étaient installés en 2023. Exemple : installation de CBUD 2024 car la CBUD 2023 existe sur le poste.

Des lignes sont accessibles et non pré-cochées, afin de faire une éventuelle primo installation de ces modules. Exemple : si les Régies n'existaient pas en 2023 sur le poste, possibilité de les installer en 2024.

En vous positionnant sur une ligne, la version du module et le type d'installation apparaissent sur la droite de l'écran.

4

Prenez connaissance des cases cochées/non-cochées.

La case **Gestion des bases** installe automatiquement l'outil **BD_GFC** permettant d'initialiser, de sauvegarder, de restaurer, de supprimer une base 2024 et de visualiser l'historique des opérations, ainsi que l'icône correspondant, **sans avoir à cocher quoi que ce soit**.

La case **Utilitaires GFC (lanceur, traceur)** installe automatiquement l'icône de lancement de l'application et le fichier log (fichier historique) **sans avoir à cocher quoi que ce soit**.

La case **GFC 2024 (basculement)** prépare l'installation de la **base de données GFC 2024**, **sans avoir à cocher quoi que ce soit**.

La case **Administration GFC 2024** installe automatiquement le module GfcAdmin 2024.

Les modules de 2023 sont automatiquement re-installés

- ⇒ Si la case **Comptabilité Budgétaire 2024** :
- Est pré-cochée, la comptabilité budgétaire 2024 sera installée automatiquement.
 - N'est pas pré-cochée, cela signifie que ce module n'était pas installé en 2023. Si vous souhaitez l'installer pour 2024, cochez la case.
- ⇒ Si la case **Comptabilité Générale 2024** :
- Est pré-cochée, la comptabilité générale 2024 sera installée automatiquement.
 - N'est pas pré-cochée, cela signifie que ce module n'était pas installé en 2023. Si vous souhaitez l'installer pour 2024, cochez la case.
- ⇒ Si la case **Régie 2024** :
- Est pré-cochée, la régie 2024 sera installée automatiquement.
 - N'est pas pré-cochée, cela signifie que ce module n'était pas installé en 2023. Si vous souhaitez l'installer pour 2024, cochez la case.


La case **GFC 2024 (primo Install.)** correspond à une base de primo installation et n'est pas accessible ni pré-cochée, si vous êtes en basculement.

5

→ Cliquer sur « SUIVANT> » pour initier l'installation du basculement 2023/2024

L'écran suivant affiche les éléments à installer :

Copie écran



La liste des modules à installer s'affiche sur cet écran : ce sont les modules que vous avez cochés ou qui étaient automatiquement pré-cochés.

6

→ Cliquer sur « installer » pour commencer l'installation.

Lorsque l'installation est terminée, un message de confirmation apparaît « Installation terminée. Voulez-vous relancer une autre session d'installation ? ».

Cliquer sur « non » pour terminer l'installation du basculement 2023/2024 sur ce poste.

5 APRÈS INSTALLATION

5.1. ACCES AUX MODULES

5.1.1. LANCEUR

⚠ Poste de travail sous SEVEN

- Si votre poste de travail est sous SEVEN il est indispensable de cocher le mode « compatibilité windows XP SP3 » pour l'icône GFC ainsi que l'exécution du programme en tant qu'administrateur. (Clic droit souris, « Propriété » puis sélection de l'onglet 'compatibilité' et modifier les paramètres pour tous les utilisateurs.

1 → Cliquer sur l'icône gfc sur le bureau

Le lanceur GFC s'ouvre :



5.1.2. PREMIER ACCÈS

Il n'est pas possible d'entrer dans GFC 2024 sans avoir au préalable initialisé la base à l'aide de l'utilitaire BD_GFC. En effet, si l'on veut entrer dans un module de l'exercice en cours, le message d'avertissement suivant s'affiche :



5.1.3. VERSIONS INSTALLÉES

Après basculement, les versions des modules GFC sont les suivantes :

- GfcAdmin 2023 : V23.1.3 du 08/06/2023
- CBud 2023 : V23.0.1 du 21/09/2022
- CGene 2023 : V21.1.1 du 14/04/2023
- Régie 2023 : V20.1.0 du 14/04/2023
- GfcAdmin 2024 : V24.0.0 du 21/07/2023
- CBud 2024 : V24.0.0 du 21/07/2023
- CGene 2024 : V22.0.1 du 06/10/2023
- Régie 2024 : V21.0.1 du 06/10/2023

La version de l'outil de gestion de base de données BD_GFC est la suivante :

- BD_GFC : V 2.0.0 du 21/07/2023

5.2. GFCADMIN 2023 : OPERATIONS A EFFECTUER

5.2.1. INITIALISATION DE LA BASE DE DONNEES 2024

Si vous tentez d'entrer dans un module 2024, vous avez le message « Veuillez procéder à l'initialisation de la base via l'utilitaire BD_GFC.



Initialisation de la base 2024

Vous devez lancer l'initialisation de la base 2024 dans l'outil de gestion de bases de données BD_GFC. **Tant que la base n'est pas initialisée, aucune fonctionnalité n'est accessible.**

5.2.2. BASCULEMENT COMPTABLE

Après l'installation du basculement, après initialisation de la base 2024, et avant toute autre opération, il est nécessaire d'effectuer le basculement comptable, dans le module **GfcAdmin de l'exercice en cours**, menu **Administration \ Basculement de la comptabilité** :

Copie écran



Lors du basculement comptable, différents messages sont affichés, selon les modules basculés.

En fin de basculement comptable, lorsque le basculement a été réalisé avec succès, des conseils sont affichés, selon les modules que vous avez basculés :

Copie écran

